



表

TCP/IP ネットワークの設定


Windows2000 用



スタートメニューから「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。




「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。




「IP アドレスを自動的に・・・」と、「DNS サーバのアドレスを自動的に・・・」の所にそれぞれチェックします。

ネットワークの設定は終了です。



「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して、「プロパティ」をクリックします。



《カスタマーサポート》
※ 基本的に電話のみのサポートとなります。


佐世保ケーブルテレビジョン (TVS)

TEL : 0956-25-6500
URL : <http://www.tvs12.jp>
E-MAIL : support@tvs12.jp (加入者専用)


裏面へ

裏


ブラウザの設定




スタートメニューから「インターネット」をクリックし、「ツール」の「インターネットオプション」をクリックします。



アドレスの中に、「<http://www.tv12.jp/>」を入力します。最初に出したいホームページのアドレスに変更できます。




「接続」をクリックし、「ダイヤルしない」にチェックします。「LANの設定」をクリックし、全てチェックを外します。




メールの設定 (Outlook Express)




スタートメニューの「すべてのプログラム」から「Outlook Express」をクリックします。「ツール」の「アカウント」をクリックします。




「追加」、「メール」をクリックします。




使用される方の名前を入力します。何でも結構です。



お客様が決められた電子メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



受信メール mail.tv12.jp
送信メール mail.tv12.jp を入力します。



ユーザー名の後ろに%及びメールアドレスの@以降のドメインを追加で入力し、「パスワード」を入力し「次へ」をクリックします。

例) ①ユーザー名 : tvs-test → tvs-test%tv12.jp
例) ②ユーザー名 : tvs-test → tvs-test%bb.tv12.jp

【設定のまとめ】

設定内容	
メールアドレス	00000@tv12.jp, 00000@△△△.tv12.jp
メールアカウント	00000%tv12.jp, 00000%△△△.tv12.jp
メールパスワード	お客様が決められたもの
サーバの種類	POP3
受信メールサーバ	mail.tv12.jp
送信メールサーバ	mail.tv12.jp

※注意事項

- ・ モデムの電源は普段は切らないで下さい。
 - ・ 近くで雷が鳴っている時は安全のため電源を切って下さい。
 - ・ 違うパソコンを接続される場合、モデムの電源を一度切る必要があります。
 - ・ ケーブル線の取り外しは絶対しないで下さい。
- (もし移動の際どうしても取り外す場合は当社までご連絡して下さい)