

# WINDOWS95, 98, ME 設定マニュアル書

## 設定の手順

1. パソコンの設定
2. ブラウザの設定
3. メールソフトの設定

## 《カスタマーサポート》

※ 基本的に電話のみのサポートとなります。


## 佐世保ケーブルテレビジョン (TVS)

TEL : 0956-25-6500


URL : <http://www.tv12.jp>

E-MAIL : support@tv12.jp (加入者専用)


## ③ IPアドレスを自動的に取得するにチェック




## WINSの解決をしないにチェック





## 何も入力されていないことを確認




## DNSを使わない




## 何もさわらなくて結構です




## チェックを全て外してOKをクリック




以下の表示がでますので「いいえ」を選択し完了です  
最後に OK をクリックするとパソコンの再起動画面がでますので  
再起動させて下さい



## ① 1. パソコンの設定



デスクトップ上の  
ネットワークコンピュータを  
右クリックしプロパティを  
開きます。



TCP/IP -> で始まる

TCP/IP -> 「LAN ボードの名前」を  
選択しプロパティをクリックします

「LAN ボードの名前」はお取り付けの  
LAN ボードのメーカーによって異なります。

「LAN ボードの名前」が不明な場合は

- ・ Ethernet
- ・ PCI Adapter
- ・ 100/10Base

等の語句が入っているものをお選び下さい


## 2. ブラウザの設定

①




ブラウザソフトの「Internet Explorer」を起動した後に、「ツール」の中の「インターネットオプション」をクリックします。

②




アドレスの中に、「<http://www.tvsl2.jp/>」を入力します。最初に出したいホームページのアドレスに変更できます。

③




「接続」をクリックし、「ダイヤルしない」にチェックします。「LAN の設定」をクリックし、全てチェックを外します。




②

「追加」、「メール」をクリックします。




③

使用される方の名前を入力します。何でも結構です。




④

お客様が決められた電子メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



⑤


受信メール mail.tvsl2.jp  
送信メール mail.tvsl2.jp を入力します。



⑥


ユーザー名の後ろに%及びメールアドレスの@以降のドメインを追加で入力し、「パスワード」を入力し「次へ」をクリックします。

例) ①ユーザー名 : OOOO → OOOO%tvsl2.jp  
例) ①ユーザー名 : OOOO → OOOO%bb.tvsl2.jp



## 2. メールの設定 (Outlook Express)

①



スタートメニューの「すべてのプログラム」から「Outlook Express」をクリックします。「ツール」の「アカウント」をクリックします。

### 《設定のまとめ》

設定内容	
メールアドレス	OOOOO@tvsl2.jp, OOOOO@△△△.tvsl2.jp
メールアドレス	OOOOO%tvsl2.jp, OOOOO%△△△.tvsl2.jp
メールパスワード	お客様が決められたもの
サーバの種類	POP3
受信メールサーバ	mail.tvsl2.jp
送信メールサーバ	mail.tvsl2.jp

### ※注意事項

- ・ モデムの電源は普段は切らないで下さい。
- ・ 近くで雷が鳴っている時は安全のため電源を切って下さい。
- ・ 違うパソコンを接続される場合、モデムの電源を一度切る必要があります。
- ・ ケーブル線の取り外しは絶対しないで下さい。  
(もし移動の際どうしても取り外す場合は当社までご連絡して下さい)